

Praxisanbindung **Turbomed**

1. Wechseln Sie in die Karteikartenansicht (F3)
2. Dann auf Geräte->Geräteanbindung
3. Dann auf Gerät anbinden gehen
4. Zunächst auf „Neu“ gehen, um eine neue Anbindung zu konfigurieren
5. Die Parameter laut dem folgenden Bildern (je eins für jeden Reiter) eintragen.

GDT Einstellungen

Übersicht | Export | Import | GDT 2.1

Name:

GDT Anbindung 2.1 nutzen

Programm:

Parameter:

Programm aufrufen beim Export

Export Pfad: Import Pfad:

Export Dateiname: Import Dateiname:

Beim Export aus dem Menü Formular anzeigen
 Automatischer Export beim Formularaufruf aus dem Menü
 Beim Export aus der Karteikarte Formular anzeigen
 Automatischer Export beim Formularaufruf aus der Karteikarte

Import nur manuell
 Beim Import Formular anzeigen

Löschen Kopieren Neu Menu Übernehmen OK Abbrechen

GDT Einstellungen

Übersicht | **Export** | Import | GDT 2.1

GDT-ID Empfänger:

GDT-Version:

Zeichensatz:

Satzart:

8402:

8410:

Patientenkennung:

Bei Rücksprung nur Pat.Nr. senden:

Grösse/Gewicht:

Dezimalzeichen:

Übernehmen OK Abbrechen

GDT Einstellungen



Übersicht

Export

Import

GDT 2.1

Zeichensatz

- 9206
- IBM/OEM
- ANSI

Eintragsdatum

- Aktuelles Tagesdatum
- Untersuchungsdatum (Feldkennung 6200)
- Abnahmedatum (Feldkennung 8432)

Arztkennung

- Arztkennung verwenden

Meldung

- Bei Abweichungen vom Standard Meldung ausgeben

Artspalte Kartei

- Formulareintrag
- Texteintrag
- Rücksprung
- GDT 2.1 Hyperlinkeintrag

Übernehmen

OK

Abbrechen

GDT Einstellungen



Übersicht

Export

Import

GDT 2.1

Hyperlink

- Datei nicht kopieren
- Datei auf Server kopieren
- Datei auf Server kopieren und löschen

Karteieintrag

- Karteieintrag nach Typ

Speicherpfad

- TurboMed\Dokumente
- Anderer
- JahrMonat

Übernehmen

OK

Abbrechen

6. Beim Reiter „Übersicht“ auf Menue gehen, um einen neuen Menueintrag zu erstellen

Menue bearbeiten

Beenden Menue Aktualisieren

EintragsTyp: SCRIPTITEM
ID: ID_83A52197-BE8A-4c95-850B-1C05
Titel: CrescNet
Status:
Aufruf: STRG+ALT+F2
Icon:
Anzeige:
Formular: \$\\TurboMed\\Formulare\\Karteikarte\\Ge
PName: StartSection
PWert: CrescNet

Menue: Karteij|Geräte|

Titel
&Geräte
GloDi
CrescNet
CrescNet

Übernehmen ▲ ▼ ✕ Import Separator

6. Zum Speichern der angelegten Schnittstelle auf „übernehmen“ gehen.

Die Schnittstelle kann nun von der Karteikarte aus gestartet werden.